

Configurando o Renderize Live no Windows XP


Atualizado em: 09/09/2005

Ajustes de Configuração do Renderize Live em ambiente Windows XP ou posterior
 (Válido para as Versões Plenas do DataCAD 10 e anteriores)

O primeiro passo é localizar a pasta onde está instalado o programa. Geralmente o Renderize Live é instalado no diretório principal do DataCAD.


No caso utilizaremos a versão mais atual do programa, em C:\DataCAD. Lembre-se de que dependendo da versão do seu DataCAD, a localização do diretório onde se encontra o programa pode ser diferente. A partição do sistema de arquivos de seu disco rígido não irá influenciar nos ajustes feitos.

Entre no Windows Explorer e localize este caminho:



C:\ DataCAD\VREAL20\EYES

Localize o arquivo "**EYES.EXE**" e dê um clique com o botão da direita do mouse sobre ele, irá surgir um um menu "**Pull-Down**", escolha as "**Propriedades**", como mostra a figura acima.



Dentro das propriedades, escolha a guia "**Compatibilidade**", na opção "**Modo de Compatibilidade**" marque o quadrilátero no canto esquerdo, e na barra de rolagem troque o sistema para "**Windows 98/Windows ME**".

Clique em "**OK**" para confirmar os ajustes, conforme mostra a figura abaixo. Reinicie a sua máquina. A partir de agora o Renderize Live está configurado para salvar as imagens no Windows XP.

*Organize uma pasta e coleione as
Notas Técnicas, para futura consulta.*

